

Telematico **Digitale**

Telematico Digitale

Note di Installazione

SOLUZIONI GESTIONALI

NOTE DI INSTALLAZIONE

Rel. 1.0

INTRODUZIONE

Telematico Digitale si installa direttamente dall'indirizzo URL della pagina scaricando uno specifico eseguibile (TelematicoLauncher.exe) che si occupa di effettuare il download automatico di tutti i files necessari. Anche gli aggiornamenti vengono controllati ed eventualmente scaricati prima di ogni esecuzione in modo completamente automatico.

Telematico Digitale è predisposto per lavorare sia con i prodotti **OndaiQ**, **OceanoiQ** sia con **Onda iQ Vision**.

PREREQUISITI DI INSTALLAZIONE

Elenco prerequisiti di installazione:

Requisiti di sistema minimi

- ✓ Processore 2 Ghz multicore (es. Intel Core i3 seconda generazione)
- ✓ RAM 2 GB – DDR3
- ✓ Scheda grafica 512 MB e risoluzione video minima 1280x800
- ✓ **Collegamento internet** (è indispensabile e deve essere sempre attivo per il funzionamento)

Sistema Operativi supportati

- ✓ Windows 10 (32 e 64 bit tutte le versioni)
- ✓ Windows 8.1 (32 e 64 bit tutte le versioni)
- ✓ Windows 7 (32 e 64 bit tutte le versioni)

.Net Framework 4.6

- ✓ Microsoft .Net Framework 4.6

Nota 1: il .Net Framework 4.6 deve essere già presente sul client, può essere installato utilizzando l'apposito link presente nella pagina html del TelematicoDigitale (<http://servizi.edissoftware.it/>)

Nota 2: nel PC di installazione deve essere presente il client del prodotto gestionale che può essere OndaiQ, OceanoiQ oppure Onda iQ Vision

Nota 3: l'installazione deve essere eseguita con utente avente i diritti di amministrazione


Nota 4: per Onda iQ Vision devono essere installate le ultime fix rilasciate per la versione 2.2 e 2.1

INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione verificare i requisiti di sistema ed in particolare la presenza del .Net Framework 4.6 e del client gestionale come indicato nel paragrafo precedente.

In fase di installazione appare una sola maschera nella quale è possibile modificare il percorso di installazione (si consiglia di lasciare il folder di default proposto).

Le rimanenti due informazioni riguardano il nome del prodotto e l'indirizzo pubblico (URL) del server dal quale vengono scaricati gli aggiornamenti.



The screenshot shows a Windows installation window titled "Installazione". The main heading is "Installazione applicativo". The window contains three input fields: "Prodotto" with the value "TelematicoDigitale", "Server applicativo" with the value "telematicodigitale.edisoftware.it", and "Percorso di Installazione" with the value "C:\Program Files\Edisoftware\TelematicoDigitale". To the right of the input fields is the Edisoftware logo. Below the input fields, there is a paragraph of text: "Il programma di installazione effettua il download delle dll di prodotto dal server e configura opportunamente la postazione di lavoro installando i prerequisiti necessari al funzionamento." At the bottom of the window, there are four buttons: "Opzioni", "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

Dopo aver premuto il tasto Avanti vengono scaricate tutti i files necessari ed effettuata la configurazione di Telematico Digitale pronta per l'utilizzo in pochi minuti.

CONFIGURAZIONE INIZIALE

Terminata l'installazione si può eseguire il **Telematico Digitale** dall'apposita icona creata sul desktop. Alla prima esecuzione è necessario effettuare alcune impostazioni iniziali che successivamente verranno mantenute in un file di configurazione.

1. Approvazione licenza

Il primo passo richiesto è quello di effettuare l'approvazione della licenza d'uso indicando sia l'indirizzo email (PEC) dell'azienda sia l'esplicita accettazione dei termini della licenza. Se non si ha la l'indirizzo PEC è possibile indicare una normale casella di posta. Tutti e tre i check devono essere esplicitamente approvati. Attraverso il link PDF Licenza d'uso è possibile visualizzare e stampare in formato PDF del testo completo della licenza d'uso. All'indirizzo email indicato verrà inviato il documento di licenza con esplicita indicazione dei termini di utilizzo ed intestazione dell'azienda.

Importante: si consiglia di controllare nei giorni successivi la casella di posta indicata verificando sia la ricezione del documento di licenza sia la correttezza dell'intestazione della licenza d'uso.

Telematico **Digitale**

Login | Impostazioni | **Licenza**

Condizioni generali di licenza d'uso

1. Oggetto del contratto

1.1. Ai termini ed alle condizioni che seguono EdiSoftware concede all'Utente la licenza d'uso dei PROGRAMMI indicati nell'allegato A. La licenza d'uso viene concessa a titolo non esclusivo e non trasferibile e non comprende la facoltà di ottenere i PROGRAMMI in formato sorgente né la relativa documentazione logica o di progetto.

1.2. I PROGRAMMI e la documentazione a corredo degli stessi, anche in formato elettronico e multimediale, sono e rimangono di proprietà esclusiva di EdiSoftware e sono tutelati dalle leggi sul Copyright della Repubblica Italiana, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre leggi nazionali applicabili. L'Utente, ove applicabile, può effettuare una copia di riserva dei PROGRAMMI soltanto per esigenze di archivio. L'Utente non può, in ogni caso, riprodurre manuali, documenti e tutto o parte del materiale scritto o multimediale di accompagnamento ai PROGRAMMI. La violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto ex Art. 1456 C.C..

1.3. In accordo con quanto definito nell'allegato A, i PROGRAMMI possono essere resi disponibili

[PDF Licenza d'uso](#)

Accettazione licenza EMail (PEC)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1340 e 1341 C.C. Clausola 5. Garanzie
le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: Clausola 9. Foro Esclusivo

2. Impostazioni

In funzione del prodotto gestionale che si sta utilizzando è necessario indicare il corretto percorso in modo che **Telematico Digitale** sia in grado di collegarsi e recuperare le informazioni per la connessione al database dei dati.

OndaiQ / OceanoIQ:

Selezionando uno di questi prodotti è necessario indicare il percorso dove si trova il file di configurazione **ApInfo20.mdb**. Tale percorso si può trovare su un server oppure in locale in base al tipo di installazione effettuata. Dal database di configurazione **ApInfo** verranno recuperate tutte le informazioni per l'autenticazione e l'accesso al database dei dati dell'azienda.

Onda iQ Vision:

In questo caso è necessario indicare il percorso client di installazione di Onda iQ Vision. Se non è stato modificato il default generalmente è C:\Program Files\Edisoftware\Onda iQ Vision. Da questo percorso Telematico Digitale recupera automaticamente tutte le informazioni per collegarsi ai servizi server di Onda iQ Vision.



The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) window of the Telematico Digitale application. The window has a title bar with the application name 'Telematico Digitale' and three tabs: 'Login', 'Impostazioni' (which is active), and 'Licenza'. Below the tabs, there are two radio button options. The first option is 'Onda IQ Vision' with an unselected radio button. Below it is a text field labeled 'Percorso Installazione' with a browse button (three dots). The second option is 'onda iQ / oceano iQ' with a selected radio button. Below it is a text field labeled 'Percorso Server Applicazione (ApInfo.mdb)' with a browse button (three dots). At the bottom left of the settings area, there is a button labeled 'Opzioni'.

3. Login

Ultimo passo è quello della login che ovviamente verrà richiesta ad ogni esecuzione ma con il Ricorda Password verranno proposte di default tutte le informazioni dell'ultimo accesso.

Azienda: è lo stesso nome dell'azienda che viene messo nella login del gestionale

Utente: è l'utente con il quale si accede al gestionale

Password: è la password relativa all'utente gestionale (verificare la digitazione dei caratteri)



The screenshot shows the login interface for Telematico Digitale. At the top, the title 'Telematico Digitale' is displayed. Below the title, there are three tabs: 'Login' (selected), 'Impostazioni', and 'Licenza'. The main form area contains three input fields: 'Azienda', 'Utente', and 'Password'. Below the 'Azienda' field is a checkbox labeled 'Ricorda Password' which is checked. To the right of the 'Ricorda Password' checkbox are two buttons: 'Conferma' (highlighted in blue) and 'Abbandona'. At the bottom of the form, there is a paragraph of text: 'Telematico Digitale permette la generazione dei file per le presentazioni fiscali. Attraverso specifici servizi è possibile effettuare sia la trasmissione direttamente all'Agenzia delle Entrate sia la conservazione sostitutiva per la Fatturazione'.

INFORMAZIONI GENERALI

Di seguito forniamo una serie di informazioni di carattere generale che permettono di comprendere meglio come Telematico Digitale lavora:

- I file di configurazione sono legati al profilo dell'utente del computer e si trovano nella *My Documents* o *Documenti* in un folder di nome **TelematicoDigitale**.
- I file di lavoro generati si trovano di default sotto lo stesso folder indicato nel punto precedente suddiviso per ciascuna ditta in base al codice azienda. Tale folder può essere configurato all'interno di **TelematicoDigitale** nella voce **Impostazioni** inserendo un percorso differente ad esempio su un server aziendale. In questo modo è possibile memorizzare tutti i file generati in uno specifico percorso centralizzato gestendo in modo agevole i backup.
- E' importante verificare, per qualsiasi prodotto gestionale, che siano state installate tutte le fix rilasciate per la specifica versione.